

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5661 Jerseytop med krydsende stropper

Stof: Strikket stof med middel til høj strækprocent: ca. 0,5 m (str. 32–40), ca. 0,6 m (str. 42–54) ved en stofbredde på min. 120 cm.

Andre materialer: Dekorativ ring til stropperne.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.


Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 1 del
3. Strop – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Overlock modellens nederste kant, ærmegabenes kanter og bagstykkets øverste kant. Fold kanterne mod vrangsiden, pres dem og stik dem ned.
3. Klip en belægning til forstykkets øverste kant afhængigt af ringens bredde. Beregn



belægningens bredde således: ringens tykkelse + 0,5 cm bevægelsesrum + 2 cm sømrum = belægningens bredde.

4. Overlock belægningens indvendige kant og sidekanter. Fold belægningens sidekanter 0,7 cm mod vrangsiden og pres. Læg belægningen ret mod ret på forstykket, og sy dem sammen langs den buede kant. Fold belægningen mod vrangsiden, læg ringen mellem forstykket og belægningen, og stik belægningen fast langs den nederste indvendige kant.

5. Fold stropperne på midten på langs med retsiden indad. Sy langs de lange kanter. Vend stropperne til retsiden og pres. Overlock de åbne ender. Før den ene ende af hver strop gennem ringen, og fastgør dem på vrangsiden af sin strop. Kryds stropperne på ryggen, tilpas længden og sy dem fast til bagstykkets øverste kant.

Tillykke – du er færdig :)