

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5662 Jerseytop med ringdetalje foran

Stof: Strikket stof med middel til høj strækprocent: ca. 0,5 m (str. 32–54) ved en stofbredde på min. 120 cm.

Andre materialer: Dekorativ ring, jerseybånd eller skråbånd.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm sømrum til oplægning af modellen og ved bagstykkets øverste kant, 0 cm ved forstykkets ærmegab og 1 cm ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Overlock forstykkets øverste kanter, pres dem mod vrangsiden og stik dem fast.

2. Klip en belægning til forstykkets ovale udskæring afhængigt af ringens bredde. Beregn belægningens bredde således: ringens tykkelse + 0,5 cm bevægelsesrum + 2 cm sømrum = belægningens bredde.

3. Overlock belægningens indvendige kant og sidekanter. Fold belægningens sidekanter 0,7 cm mod vrangsiden og pres. Læg belægningen ret mod ret på forstykket, og sy langs den buede kant. Fold belægningen mod vrangsiden, læg ringen mellem forstykket og belægningen, og stik belægningen fast.
4. Kant ærmegabene med jerseybånd, og lad båndets ender fortsætte som stropper.
5. Overlock bagstykkets øverste kant. Fold sømrummet ved bagstykkets øverste kant mod vrangsiden og stik det fast.
6. Sy sidesømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Overlock modellens nederste kant. Fold den mod vrangsiden, pres, og stik den fast.
8. Tilpas stroppernes længde. Sy stroppernes ender fast til bagstykkets øverste kant.

Tillykke – du er færdig :)