

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5779 Peignoir med knapper og blonde-indsats

Stof: Fast stof, evt. silke, ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,4 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Elastisk blonde ca. 0,2 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 3 knapper, vlieseline til elastisk stof.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 1 del
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Manchet – 2 dele

Blonde :

1. Indsats bag – 1 del
2. Indsats for – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieselinen på vrangside af blondeindsatsens tilklippede forkantsbelægning.
2. Sy taljeindsnit i bagstykkets øverste dele, pres dem mod midten.
3. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
4. Sy bageste indsats og bagstykkets øverste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Rynk den øverste kant af bagstykkets nederste del. Sy bageste indsats og bagstykkets nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
6. Fold og hæft læg i forstykkets øverste dele som markeret. Rynk de nederste kanter af forstykkets øverste dele mellem markeringerne. Sy forreste indsats og forstykkets øverste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Rynk den øverste kant af forstykkets nederste del. Sy forstykkets nederste del og indsats sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
8. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimmel 4 cm bred og lig med halsudskærings længde + 4 cm. Fold skråstrimmel langs midten med højre side ud og pres den. Sy skråstrimmel på halsudskæringen. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
10. Overlock kanter af tilklippede forkantsbelægninger, fold dem mod retside og sy de øverste hjørner. Fold belægninger mod vrangen og pres. Sy belægningernes øverste kanter i indsatsers øverste sømme.
11. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
12. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
13. Fold manchetterne på langs med retside indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter, overlock sømrummene og pres dem opad.
14. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

15. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.
16. Sy knaphuller på forstykkets højre del som markeret, sy knapper fast på forstykkets venstre del.

Tillykke – du er færdig :)