

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5794 Jerseykjole med dekorative detaljer

Stof: Strikkestof med lav eller medium strækprocent ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline med stræk, jerseybånd eller skråbånd på 4 cm bred.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærmer – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 1 del
3. Forstykke øverste del – 1 del
4. Forstykke nederste del – 1 del
5. Halsbelægning for – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del
7. Ærme – 2 dele
8. Bæltestropp – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del



## SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy brystindsnittene i forstykket og pres dem opad.
3. Fold skråbåndet på midten på langs med retsiden udad. Læg båndet ret mod ret på halsudskæringen og sy fast. Fold båndet mod vrangen og sy fast langs folden på vrangen.
4. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy halsbelægningens dele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Bøj belægningens ydre kanter 1 cm mod vrangen og pres. Læg belægningen på modellen ret mod vrang og sy halsudskæringen. Fold belægningen mod modellens retside og sy fast langs de ydre kanter.
7. Sy bagstykkets nederste og øverste del sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
8. Sy forstykkets nederste del og øverste del sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
9. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
11. Overlock de nederste kanter af modellen og ærmerne. Fold oplægningssømrummene mod vrangen, pres dem og sy fast.
12. Klip 3 strimler 4 cm brede. Længden af én strimmel skal være lig med kjolens nederste kant + 2 cm, og længden af de to andre strimler skal være lig med ærmets nederste kant + 2 cm. Sy hver strimmel til en ring. Fold strimlernes lange kanter 1 cm mod vrangen og pres. Placer strimlerne 1 cm fra de nederste kanter af ærmerne og modellen, og sy fast langs strimlernes lange kanter.

13. Fold bæltestroppen på midten på langs med retsiden indad og sy 0,5-0,7 cm fra kanterne. Vend stroppen og pres. Klip stroppen i 4 stykker og sy fast på kjolen som markeret. Træk en 2 cm bred læderrem igennem bæltestropperne.

Tillykke – du er færdig :)