

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5812 Lang jersey-cardigan med binding

Stof: Strikket stof med lav eller medium strækprocent ca. 2,3 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline til strikket stof.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærmer – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Stolpe/Bindebånd – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål



for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummet og pres det. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og bagstykket ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres.
3. Fold stolpen på midten på langs ret mod ret, og sy fra markeringen ned langs den lange side og videre langs den ene korte side. Klip hak i sømrummene ved markeringer, vend stolpen mod retsiden og pres.
4. Overlock forkanterne, bøj dem mod vrangen og stik fast. Sy stolpen til forstykkets halsudskæring, overlock sømrummene og pres dem mod sidesømmene.
5. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Buk belægningens korte kanter ind og hæft dem med skuldर्सømmen.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)