

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5913 Tunika med asymmetrisk knaplukning

Stof: Fast stof ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 7 knapper, foer til lommeposer.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum til alle sømme, 2 cm til oplægning samt til lommelisters og lommeposers kanter.

Stof:

1. Forstykke – 1 del
2. Bagstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Forstykke bærestykke venstre – 2 dele
5. Forstykke bærestykke højre – 2 dele
6. Stolpe øverste del – 1 del
7. Stolpe nederste del – 1 del
8. Manchet – 2 dele
9. Bærestykke bag – 2 dele
10. Ærmestolpe – 2 dele
11. Lommeliste – 2 dele
12. Lommepose stor – 2 dele



Foer:

1. Lommepose lille – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe øverste del – 1 del
2. Stolpe nederste del – 1 del
3. Manchet – 2 dele
4. Lommeliste – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i forstykket. Pres indsnittenes dybder nedad. Fold læg i forstykket som markeret og hæft dem ved den øverste kant.
3. Sy forreste bærestykker og forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem mod bærestykket.
4. Marker lommeindgangen på forstykket som vist på forstykkets mønster. Fold og pres lommelisten langs midten. Sy den lille lommepose på vrangsiden af lommelisten. Sy lommelistens forkant langs den nederst markerede lommeline. Sy den store lommepose langs den øverst markerede lommelinje. Klip lommeåbningen op. Klip skråt ind mod enderne af sømmen ca. 1 mm fra enderne af lommeåbningen. Vend lommelisten og den store lommepose til vrangsiden gennem lommeåbningen. Sy dobbelte stikninger på vrangsiden ved hjørnerne for at fæstne lommens ender. Sy kanterne af den store og den lille lommepose sammen og overlock sømrummene.
5. Sy bageste bærestykke og bagstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem mod bærestykket.
6. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Fold stolperne på langs midt over med retsiden indad og sy de øverste kanter. Vend delene til retsiden og pres. Klip forstykket op midt imellem stolpernes markeringslinjer, og lav skrå klip mod hjørnerne af markeringen. Sy stolperne ret mod ret langs de lodrette markeringslinjer på forstykket. Overlock sømrummene og pres dem mod modellen. Læg den højre stolpe over den venstre, fold stolpernes nederste kanter samlet ret mod ret med forstykket og sy dem fast. Overlock sømrummene og pres dem nedad.

8. Sy skuldersømmene i de indvendige bærestykker og pres sømrummene fra hinanden. Overlock de indvendige kanter af bærestykkerne. Læg de indvendige bærestykker og modellen ret mod ret og sy langs stolpernes kanter og halsudskæringen; fold stolpernes øverste hjørner væk, så de ikke kommer med i sømmen. Klip hak i sømrummene i rundingerne. Vend til retsiden og stik de indvendige bærestykker fast i sømmen for påsyning af de ydre bærestykker.
9. Klip slids i ærme som markeret, med et skråt hak for enden af klipningen. Bøj to gange 0,5 cm indad og sy den side af slidsen fast, der er tættest på ærmekanten. Fold stolpen på midten på langs med retsiden indad og sy det øverste hjørne frem til den tværgående markering. Klip sømrummene tæt på syningen og klip hak i sømrummene ved syningens slutning. Vend stolpen, pres og stik i 0,1 cm langs folden fra bunden op til den tværgående markering. Læg stolpen ret mod vrangside af ærmet og sy den indvendige kant langs den markerede linje. Klip hak i ærmet på tværs ved syningens slutning fra slidsen ind til påsyningslinjen. Fold stolpen til retsiden, læg den åbne kant ind og sy. Læg stolpens øverste hjørne til den markerede linje på ærmet og stik det rundt samt langs den tværgående markering.
10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene sammen og pres. Rynk ærmernes nederste kanter.
11. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
12. Fold modellens nederste kant to gange 1 cm mod vrangen og stik.
13. Sy knaphuller i manchetterne og sy knapper på. Sy knaphuller i den øverste stolpe og sy knapper på den nederste stolpe.

Tillykke – du er færdig :)