

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5939 Elegant kjole med twist-detalle foran

Stof: Strikket stof med lav eller middel strækprocent ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 1,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, 1,5 cm ved nederste kant af modellen, nederste kant af ærmerne samt ved halsudskæringen på bagstykket, bærestykket og forstykkets øverste del.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke øverste del – 2 dele
3. Forstykke nederste del – 1 del
4. Bærestykke – 2 dele
5. Ærme – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Overlock halsudskæringen på forstykkets øverste dele. Bøj sømrummene mod vrangen, pres dem og sy fast.



2. Overlock den øverste lige kant (2,5 cm bred) på forstykkets nederste del og den nederste lige kant (5 cm) på forstykkets øverste del. Bøj sømrummene ved de lige kanter mod vrangen, pres og sy fast.
3. Læg de buede kanter på venstre del af forstykkets øverste del ret mod ret og sy dem sammen med den buede kant på forstykkets nederste del. Overlock sømrummene og pres. Før højre del gennem løkken, der dannes i venstre del af forstykkets øverste del, og sy på samme måde.
4. Vend forstykkets øverste dele til retsiden. Bøj de nederste kant af forstykkets øverste dele ved markeringerne i sidekanterne og hæft forstykkets øverste og nederste dele sammen langs sidesømmene.
5. Sy bærestykkerne til forstykkets øverste dele. Bemærk: Længden af sømmene er forskellig, da halsudskæringen på bærestykkerne endnu ikke er færdigbehandlet.
6. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock halsudskæringen på bagstykket og bærestykkerne. Bøj sømrummet mod vrangen, pres dem og sy fast.
7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy ærmerne i ærmegabene ved at matche markeringerne, overlock sømrummene og pres dem.
10. Overlock de nederste kanter af modellen og ærmerne. Bøj oplægningssømrummene mod vrangen, pres dem og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)