

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.


Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5968 T-shirt med draperede ærmer

Stof: Strikket stof med middel strækprocent ca. 0,8 m (str. 32–40), ca. 1,1 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm sømrum ved modellens og ærmernes nederste kanter og halsudskæringen og 0,8 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Forstykke – 1 del til fold
3. Ærme – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy indsnittene på forstykket, pres dem opad.
2. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Fold læggene som markeret, så lægdybderne vender nedad. Hæft læggene langs ærmekuplen. Sy langs de markerede linjer i midten af ærmerne med elastiktråd. Sy

ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

4. Overlock modellens nederste kant, halsudskæringens kant og ærmernes nederste kanter. Fold sømrummene mod vrangsiden, pres og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)