

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6039 Herrebukser med læg

Stof: Fast stof ca. 1,5 m (str. XXS-M), ca. 2 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, foer, lynlås, 4 knapper.

KLIPNING:


Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 3 cm til oplægning.

Stof:

1. Lommeposebelægning til baglomme – 2 dele
2. Belægning/lommeliste til baglomme – 2 dele
3. Bæltetrop – 1 del
4. Gylpunderlag – 1 del
5. Forbukser – 2 dele
6. Bagbukser – 2 dele
7. Linning venstre del – 1 del
8. Linning højre del – 1 del

Foer:

1. Lommepose baglomme – 2 dele
2. Lommepose forlomme – 4 dele



Vlieseline:

1. Linning venstre del – 1 del
2. Linning højre del – 1 del
3. Gylpunderlag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagbukserne og pres dem mod midten. Fold læg på forbukserne, så de vender mod hinanden, og sy dem 2–3 cm ned fra den øverste kant.
3. Marker lommeindgangen på bagbukserne som vist på mønstret. Fold og pres lommelisten på midten på langs. Sy lommelistsens forkant langs den nederst markerede lommelinje. Sy lommeposebelægningen fast på lommeposen langs en af de korte kanter. Sy lommeposens kant med belægning langs den øverste markerede lommelinje. Klip lommeåbningen op. Klip skråt ind mod enderne af sømmene, ca. 1 mm fra sømmen. Vend lommelisten og lommeposen til vrangsidens gennem lommeåbningen. Sy dobbelte stikninger på vrangsidens ved hjørnerne for at fæstne lommens ender. Sy lommeposens anden kant fast til lommelisten i påsyningssømmen. Sy lommeposens sidekanter sammen og overlock sømrummene.
4. Klip den tilklippede gylpbelægning på højre forbuks af, så sømrummet ved midten er 1,5 cm. Overlock sømrummene på den forreste midtersøm og gylpbelægningen. Sy forbuksernes midtersøm fra gylpmarkeringen og 3–4 cm ned. På venstre forbuks presses den tilklippede belægning mod vrangen langs midterlinjen. Pres 1 cm sømrum på højre forbuks mod vrangen, og ri den ene side af lynlåsen fast, så tænderne ligger tæt ved folden. Fold gylpunderlaget på midten på langs med retsiden udad og overlock den lange og den afrundede kant. Ri den overlockede kant fast under lynlåsen. Sy højre side tæt ved kanten, så lynlåsen og gylpunderlaget sys fast. Hæft midterlinjerne sammen med knappenåle. Sæt det frie lynlåsband fast på belægningen i venstre side, og sy det fast uden at sy i forbuksen. Sy derefter en pyntestikning på venstre forbuks som markeret, så belægningen med lynlåsen sys fast.
5. Overlock buksernes sidekanter. Sy sidelommernes lommeposer fast på for- og bagbuksernes sidekanter mellem markeringerne. Sy sidesømmene frem til markeringerne for slidserne. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lommeposernes kanter sammen og overlock dem. Pres lommeposerne mod forbukserne.

6. Sy bensømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Fold bæltestroppens del på midten på langs med retsiden indad og sy de lange kanter sammen. Vend delen og sy en pyntestikning langs de lange kanter. Klip bæltestroppens del i fem lige lange stykker. Ri bæltestropperne fast til buksernes øverste kant: foran oven på læggene, bagpå ved siden af indsnittene tættere på sidesømmene.
8. Sy linningens dele fast på buksernes øverste kant. Fold linningens dele på midten på langs ret mod ret og sy forkanterne. Vend linningen til retsiden og pres. Sy det åbne stykke af den forreste midtersøm og derefter den bageste midtersøm op til linningens indvendige kant. Fold linningens indvendige kant ind og sy den fast i påsyningssømmen. Fold bæltestropperne opad, fold enderne ind og sy dem fast på linningens øverste kant. Fold kanterne på den femte bæltestrop ind og sy den fast oven på den bageste midtersøm.
9. Pres buksernes oplægning mod vrangen, fold kanterne ind og sy fast.
10. Sy et knaphul i venstre forkant af linningen. Sy knappen fast i højre forkant.

Tillykke – du er færdig :)