

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.


Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6133 Trusser

Stof: Strikket stof af medium stretch ca. 0,5 m (str. XS-XXL) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Strikket foer af bomuld ca. 40x40 cm, elastik på 2,5 cm i bredden og længde som taljevidde, elastik på 0,7 cm i bredden og ca. 2 m lang.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 3 cm sømrum ved modellens øverste kant, 1,2 cm ved benudskæringerne, 0,8 cm ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Midterdel – 2 dele
2. Sidedel – 2 dele
3. Bagstykke – 1 del

Foer:

1. Midterdel – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy foerdelene sammen og pres sømrummene mod venstre. Sy midterdelene sammen og

pres sømrummene mod højre. Læg stoffet og foeret vrang mod vrang, og hæft dem sammen langs alle kanter.

2. Sy sidedelene og midterdelene sammen og pres sømrummene mod sidedelene.

3. Sy den nederste søm og pres sømrummene bagud. Sy sidesømmene og pres sømrummene bagud.

4. Sy den brede elastik sammen til en ring med en overlappende søm. Sy elastikken fast på trussernes øverste kant, mens den strækkes let. Fold det øverste sømrum sammen med elastikken mod vrangen, og sy det fast med en dobbelt stikning.

5. Klip den smalle elastik i 2 lige lange dele, og sy hver del sammen til en ring. Sy elastikken fast på benudskæringerne, mens den strækkes let. Fold sømrummet sammen med elastikken mod vrangen, og sy det fast med en dobbelt stikning eller på en coverlockmaskine.

Tillykke – du er færdig :)