

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stoffbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

8003 Jakke med lommer i buede sømme. Gratis symønster

Stof: Fast stof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44 -54) med en stoffbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44 -54) med en stoffbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper, 2 skulderpuder.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 4 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Ærme øverste del – 2 dele
7. Ærme nederste del – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del
9. Kravestand – 2 dele
10. Krave – 2 dele
11. Lommepose – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Lommepose – 2 dele
6. Ærme øverste del – 2 dele
7. Ærme nederste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Forstykke sidedel – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 2 dele
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Kravestand – 2 dele
6. Krave – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vieseline på sømrummene til ærmegab på bagstykker, nederste kanter af bagstykker og ærmerne og øverste del af bagstykkeets midterdel.
2. Sy indsnit i bagstykker, pres dem mod midten. Sy brystindsnit i forstykker, pres dem opad.
3. Hæft lommeposer af foer ret mod ret på sømrum af forstykkeernes midterdele og sy dem fast langs den markerede sømlinje. Hæft lommeposer af stof ret mod ret på sømrum af forstykkeernes sidedele og sy langs den markerede sømlinje, fold sømrummet mod lommepose og sy fast.
4. Sy bagstykkeets side- og midterdele sammen. Pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkeets midtersøm. Pres sømrummene fra hinanden. Sy forstykkeets midter- og sidedele sammen, sy lommeposekanter sammen. Klip hak i sømrummene af forstykkeets sidedel i hjørner ved lommer. Pres sømrummene fra hinanden, pres lommeposer mod midten.
5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft

standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres.

6. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.

7. Læg forkantsbelægning på forstykke og sy langs den nederste kant, forkant og øverste kant til markering af midten. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Fold belægning mod vrangen, ret og pres kanterne.

8. Sy skuldersømmene i belægning, pres sømrummene fra hinanden. Sy underskrave i halsudskæring af jakke, sy overkrave i belægningens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden. Sy pyntestik langs forkanten.

9. Sy ærmesømmene, bøj de nederste kanter af ærmer mod vrangen og pres. Sy ærmer med i ærmegab. Bøj og pres oplægningsømrummene af ærmer mod vrangen. Sy skulderpuder til skuldersømmene.

10. Sy foerets detaljer sammen. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Pres sømrummene. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Bøj og pres oplægningsømrummene af jakke mod vrangen. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og jakke. Vend jakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

11. Sy knaphuller i højre forstykke, sy knapper fast i venstre forstykke som markeret.

Tillykke – du er færdig :)