

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2023 Платье с круглой планкой

Ткань: тонкие плательные хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон, например, креп-шифон.

Другие материалы: подкладочная ткань; потайная молния; клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа юбки – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Пояс спинки – 2 детали
6. Пояс полочки – 1 деталь
7. Верхняя юбка – 1 деталь
8. Нижняя юбка – 1 деталь



9. Обтачка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Пояс спинки – 2 детали
6. Пояс полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Пояс спинки – 2 детали
2. Пояс полочки – 1 деталь
3. Обтачка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали пояса спинки, пояса полочки и обтачки.
2. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски шва приутюжить, на закруглениях рассечь. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, выметать, приутюжить.
3. Стачать рельефные срезы полочки и спинки, припуски заутюжить к середине, обметать.
4. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс, обметать. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс, обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
6. Аналогично обработать детали подкладки. Сложить подкладку с основной

тканью лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы проймы, припуски швов приутюжить, на закруглениях рассечь. Вывернуть лиф на лицевую сторону и далее обрабатывать как одну деталь. Обметать средний срез спинки.

7. Притачать внешнюю обтачку к верхнему срезу полочки, припуски шва рассечь и заутюжить на обтачку. Притачать внешнюю обтачку к верхнему срезу спинки, припуски шва рассечь и заутюжить на обтачку. Заутюжить необработанный срез внешней обтачки на изнаночную сторону.

8. Обметать средние срезы верхней и нижней юбок. Наложить верхнюю юбку на нижнюю и скрепить по верхнему и среднему срезам до метки. Притачать юбку к платью, припуски шва заутюжить на пояс и обметать.

9. Стачать средний срез спинки от метки вниз на каждой юбке отдельно. Шов разутюжить, приутюживая припуск под застежку. Молнию подложить под припуски так, чтобы не были видны зубчики и притачать. Припуск внутренней обтачки заутюжить на изнанку и настрочить в шов притачивания обтачки. Короткие срезы подвернуть и скрепить с тесьмой молнии.

10. Припуск подгибки низа верхней и нижней юбок заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)