

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2055 Жакет с скругленным бортом

Ткань: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 2 пуговицы; 1 внутренняя пуговица.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа спинки – 4 см, по низу рукава – 3 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Воротник – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевок шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать и разутюжить средний шов спинки.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
4. Стачать и разутюжить плечевые срезы жакета.
5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы на закруглениях подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы на закруглениях. Припуск на шов обтачивания борта настроичить: на участке

застежки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.

8. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта, рассекая у уголке. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам.

9. Отогнуть притачанный подборт у бокового шва вниз и стачать боковые швы. Заутюжить припуск спинки вверх.

10. Стачать локтевой шов рукава. Припуски разутюжить. Припуск подгибки низа заутюжить. Стачать передний шов рукава. Припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы. Припуски приутюжить.

11. Стачать детали подкладки, оставляя технологическое отверстие в локтевом шве левого рукава. Притачать подкладку к обтачке горловины спинки, подборту и низу спинки. Притачать подкладку по низу рукава. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

12. Обметать петли и пришить пуговицы. Пришить внутреннюю пуговицу.

Поздравляем, жакет готов:)