

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2760 Платье с накладными карманами

Ткань: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;  
потайная молния.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2 см.



### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Кокетка полочки – 2 детали
8. Нижняя часть полочки – 2 детали
9. Карман – 2 детали
10. Рукав – 2 детали

11. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

12. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

**ПОШИВ:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см.

Притачать кокетку к спинке, заутюжить припуски на кокетку и обметать.

Проложить вдоль шва двойную отделочную строчку на 0,1 см и 0,7 см.

3. Стачать вытачки на нижних частях спинки, глубины заутюжить к центру.

Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.

4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

5. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см.

Притачать кокетку к полочке, заутюжить припуски на кокетку и обметать.

Проложить вдоль шва двойную отделочную строчку на 0,1 см и 0,7 см.

6. Продублировать припуск входа в карман клеевой кромкой. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине входа в карман + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со входом в карман с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Стачать вытачки на нижних частях полочки, глубины заутюжить к центру. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см. Заутюжить верхнюю, вертикальную и нижнюю стороны кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на нижнюю часть полочки по разметке и настроить двойной строчкой на 0,1 см и 0,7 см. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.
8. Стачать средний срез полочки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать. Проложить вдоль шва двойную отделочную строчку на 0,1 см и 0,7 см.
9. Стачать плечевые и боковые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме молнии.
11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
12. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, платье готово:)