

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2795 Короткая блузка с воланами

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Воротник – 2 детали
4. Планка – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Рюша низа – 2 детали со сгибом
7. Рюша рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Планка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.



2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.
3. Заутюжить продольные припуски планки на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить планку на полочку лицевой стороной вверх и настроить.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Верхний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижнего воротника и настроить в шов втачивания верхнего воротника.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По верхнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать деталь рюши рукава в кольцо, припуски разутюжить. Сложить рюшу вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. По верхнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать рюшу к рукаву. Припуск обметать, заутюжить вверх и настроить на 0,5 см от шва.
8. Стачать боковые срезы нижних рюш. Припуски разутюжить. Сложить рюшу вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать рюшу к низу блузки. Припуск обметать, заутюжить вверх и настроить на 0,5 см. от шва.
9. Пришить декоративные пуговицы.

Поздравляем, блузка готова:)