

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2826 Платье с завышенной талией и воланами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2 см. Припуск по верхнему срезу вставки полочки – 2 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
3. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Верхняя часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Вставка полочки – 1 деталь

9. Оборка горловины – 1 деталь со сгибом

10. Оборка рукава – 2 детали

ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей.

2. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

4. По нижнему срезу деталей верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Оборку горловины заутюжить вдоль по середине лицевой стороной наружу. По открытому срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

7. Верхний срез вставки полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Притачать оборку и вставку к горловине, располагая оборку между полочкой и вставкой. Припуски заутюжить на основную деталь, обметать.

8. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.

9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Стачать оборку рукава в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить оборку вдоль по середине лицевой стороной наружу. По открытому срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать оборку к низу рукава, заутюжить припуски на рукав, обметать.

12. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)