

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2852 Сарафан на бретельках с накладными карманами

Ткань: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по верхнему срезу кармана – 2 см; припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Карман – 2 детали
7. Обтачка полочки – 2 детали
8. Обтачка спинки – 1 деталь



9. Бретель – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка полочки – 2 детали
2. Обтачка спинки – 1 деталь
3. Бретель – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний шов нижней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.
4. Стачать рельефные швы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
5. Обметать верхний припуск кармана, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Обметать срезы кармана, заутюжить припуски на изнаночную сторону. Наложить карманы по разметке на нижнюю часть полочки и настроить.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.
7. Стачать боковые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Сложить бретель вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать по длинному срезу. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

9. Стачать боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Притачать обтачки полочки к цельнокроеной планке полочки, припуски обметать, одновременно обметывая внутренний срез планки. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать верхний срез, вставляя спереди между деталями бретель. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по боковым швам.

10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли на правой полочке, на левой полочке пришить пуговицы.

12. Сарафан надеть, отрегулировать длину бретелей. Обметать нижние срезы и закрепить их на спинке.

Поздравляем, сарафан готов:)