

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2865 Блузка с двойной полочкой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 пуговица; декоративная цепочка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; припуск по внешней стороне отлетных деталей – 0 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Отлетная деталь – 2 детали
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки разреза до низа, припуски разутюжить.
3. Стачать нагрудные вытачки. Глубины заутюжить вверх.
4. Обметать средний срез отлетной части. Отвернуть цельнокроеную обтачку на изнаночную сторону по намеченной линии и настроить. Заложить и закрепить складку. Обметать, подогнуть внутрь и настроить нижний срез отлетной детали. Наложить отлетную деталь на полочку лицевыми сторонами вверх и скрепить по открытым срезам.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки, вставляя петлю.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. По низу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.

9. Сложить деталь манжеты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны и уступ. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

11. Пришить пуговицу на спинку. Пришить декоративную цепочку на полочку.

Поздравляем, блузка готова:)