
ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2895 Платье с декоративными оборками



Ткань: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 11 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Средняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Средняя часть полочки – 2 детали
8. Нижняя часть полочки – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Обтачка горловины полочки – 2 детали
11. Планка – 2 детали
12. Волан полочки – 2 детали

13. Волан верхний – 2 детали
14. Волан средний – 2 детали
15. Волан нижний – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали
3. Планка – 2 детали

Внимание! Детали воланов верхний, средний и нижний кроятся без лекал. Длина воланов указана на полочке.

ПОШИВ:
1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Подкроить верхний, средний и нижний воланы. Длина указана на лекале средней часть полочки. Ширина 6 см.

3. Стачать средние срезы верхних частей спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.

4. Стачать плечевые срезы центральной части спинки и центральной части полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Стачать плечевой срез боковых частей. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

6. Внешний припуск волана полочки обметать, подогнуть и настрочить. Так же можно обработать срезы косой бейкой или швом «американка». Для этого необходимо срезать внешний припуск.

7. Стачать рельефные срезы полочки и спинки одновременно, вставляя в шов волан. Припуск обметать и заутюжить к центру.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачки на лицевую сторону изделия

и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить швы. Подшить обтачку к плечевым срезам.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Стачать боковые срезы верхних частей, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Стачать боковые срезы средних и нижних частей полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

12. Стачать средний срез воланов. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Внешние припуски воланов обметать, подогнуть и настрочить. Так же можно обработать срезы косой бейкой или швом «американка». Для этого необходимо срезать внешний припуск.

13. По верхнему срезу воланов проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать среднюю часть платья к верхней части, вставляя верхний волан. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать среднюю и нижнюю части платья, вставляя средний волан. Припуски обметать и заутюжить вверх. Притачать нижний волан к платью. Припуски обметать и заутюжить вверх.

14. Обметать внутренние срезы планки. Притачать внешнюю сторону планки к борту. Припуски заутюжить на планку. Отвернуть планку на лицевую сторону и обтачать верхний и нижний уголки. Припуски рассечь, отвернуть планку на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания.

15. Пришить пуговицы и обметать петли.

Поздравляем, платье готово:)