

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2914 Платье-рубашка с V-образным вырезом

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, 10 пуговиц, резиновая тесьма шириной 1 см.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Нижняя центральная часть полочки – 2 детали
5. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть полочки – 2 детали
7. Планка – 4 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Рукав – 2 детали



10. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки, глубины заутюжить вверх.
4. Стачать рельефные срезы нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Планки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть планку на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез планки подвернуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания.
6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Детали стойки сложить лицом к лицу и обтачать верхний срез и концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Припуски в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

8. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
9. По окату и нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
11. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.
13. Притачать к припуску талиевого шва спинки резиновую тесьму, слегка растягивая её. (Примерная длина тесьмы указана на детали верхней части спинки).

Поздравляем, платье готово:)