

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 4368 Расклешенное платье

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 2 см,  
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
3. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь
6. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
7. Воротник – 1 деталь
8. Рукав – 2 детали

## ПОШИВ:

1. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез на верхних и нижних частях спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов заутюжить вверх и обметать.
2. Стачать рельефные срезы на деталях полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. На верхней части полочки между метками собрать сборку. Притачать нижние части к верхней. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Левый боковой шов обметать по отдельности на каждой детали. Стачать левый боковой шов от проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму совмещая метки. Припуск обметать.
6. Рассечь припуск горловины на уровне меток. Обметать полученный участок. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Сложить воротник вдоль лицевой стороной внутрь. Рассечь припуск воротника на уровне крайних меток и обтачать концы. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину, совмещая метки. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов.
7. Нижний припуск рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
8. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)