

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4516 Блузка в китайском стиле

Ткань: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 6 пуговиц; готовый кант (примерная длина указана на лекале полочки); декоративная застежка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, припуск на подгибку низа рукава – 1,2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Стойка – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином внутреннюю стойку, подборта и обтачку горловины спинки.
2. Наметить и стачать нагрудные, талиевые и плечевые вытачки на полочке и на спинке. Заутюжить нагрудные вытачки вверх, а талиевые и плечевые вытачки к середине деталей.
3. Стачать средний срез спинки. Припуски шва заутюжить к левому боковому срезу и обметать.
4. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки, припуски рассечь, заутюжить на стойку.
5. Стачать боковые срезы и плечевые срезы одновременно со срезами стойки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачки, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
7. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 20 см. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Нарезать петли. Длина одной петли примерно 4 см.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и среза стойки, вставляя готовый кант

и по разметке руликовые петли. Подрезать швы в углах. Борта и стойку вывернуть, швы выправить.

9. Обметать низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Стачать и обметать срезы рукавов. Втачать рукава в проймы, приутюжить, обметать.

10. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, потом еще на 1 см и настроить.

11. Настроить декоративную застежку. Пришить пуговицы. Обметать петлю на внутренней полочке. Пришить ответную пуговицу.

Поздравляем, блузка готова:)