

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4847 Платье с декоративным рукавом

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 1,2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Нижняя часть спинки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Волан – 2 детали
9. Воротник – 1 деталь



ПОШИВ:

1. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине выреза верхней центральной части полочки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с вырезом с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь, приутюжить.
2. Стачать плечевые срезы верхних частей, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Обметать нижний срез волана, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. (Также можно обработать нижний срез тонким ролевым швом. В этом случае следует срезать припуск нижнего среза волана). Сложить волан с верхней частью изделия и скрепить по рельефным срезам и срезу проймы.
4. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, припуски заутюжить к центрам деталей и обметать.
5. Притачать нижние части платья к верхним, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от среза горловины до первой метки и от второй метки до низа. Припуски среднего шва разутюжить. Втачать молнию.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Воротник сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки и завязки до первой метки. Припуски у меток рассечь, в углах подрезать. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов втачивания внешнего воротника.

9. Стачать срез рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск нижнего среза изделия и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)