

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5328 Длинный жакет с разрезами по бокам

Ткань: велюр или велютин.

Другие материалы: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 2 см.



Из основной ткани:

1. Воротник – 2 детали
2. Стойка – 2 детали
3. Спинка – 1 деталь
4. Полочка - 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Подборт – 2 детали

Совет: по вашему желанию вы можете проложить декоративную строчку,

имитирующую ручные стежки, по нижнему краю манжеты, по краю разрезов и низу жакета.

Из клеевой: подборт, нижний воротник, стойка, нижняя манжета.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой подборт, нижний воротник, стойку, нижнюю манжету.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высесть, вывернуть углы воротника.
3. Стачать стойки, проложив между ними воротник.
4. Стачать и заутюжить вытачки на полочке и на спинке.
5. Обметать внутренний срез подборта. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застежки – на подборт.
6. Обметать боковые и плечевые швы, а также низ жакета. Стачать до надсечек боковые швы и разутюжить, приутюживая разрезы. Стачать и разутюжить плечевые швы.
7. Втачать стойку с воротником в горловину. Притачать подборт к срезу стойки. Проложить отделочную строчку по воротнику. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой.
8. Обметать швы рукава. Стачать швы рукава до надсечки. Разутюжить шов

рукава, приутюжить разрез и отстрочить разрез в край на 0,1 см.

9. Заутюжить верхний срез нижней манжеты на 1 см. Сложить детали манжеты и обтачать. Высесть припуски на швы в углах и вывернуть манжету. Швы выправить и приутюжить манжету. Притачать верхнюю манжету к нижнему срезу рукава, а нижнюю манжету настрочить.

10. Втачать рукава по надсечкам. Обметать шов втачивания рукава.

11. Низ изделия подвернуть и подшить вручную.

12. Обметать петли на правой полочке и манжете. Пришить пуговицы на левой полочке и манжете.

Поздравляем, жакет готов:)