

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5679 Платье с вырезом-лодочкой и плиссированной юбкой

Ткань: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: потайная молния, клеевая прокладка.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см, остальные швы – 1 см.

### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 1 деталь
6. Кокетка переда – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали
8. Плотнище юбки – 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали
10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



Из клеевой: обтачки

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и полочки.
2. Стачать и обметать рельефы полочки и спинки. Заутюжить рельефные швы полочки к центру полочки, а рельефные швы спинки к центру спинки.
3. Обметать средние срезы спинки. Заутюжить их на изнаночную сторону. Молнию подложить под припуски так, чтобы не были видны зубчики, и притачать.
4. Притачать кокетку спинки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить на кокетку. Притачать кокетку полочки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.
5. Стачать и обметать боковые и плечевые швы платья. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
6. Стачать плечевые швы обтачек. Сложить обтачку с горловиной лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Шов в местах закруглений рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
7. Рассечь пройму по надсечкам. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине нижней части проймы. Бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить косую бейку лицом к лицу с нижней частью проймы и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Настрочить припуск шва на бейку швом шириной 0,1 см.
8. Припуск низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. Втачать рукав в верхнюю часть проймы. Шов обметать.
9. Стачать задний средний шов юбки. Припуски разутюжить и обметать.

10. Припуск подгибки низа юбки заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.

11. На полотнище юбки заложить и заутюжить складки согласно рекомендации на лекале.

12. Притачать юбку к кокетке. Шов обметать и заутюжить наверх.

Поздравляем, платье готово:)