OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2947 A-formet kjole med rynkede ærmekupler



Stof: Formfast, fast kjolestof, f.eks. brokade, ca. 2,5 m (str. 32–40), ca. 3 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 usynlig lynlås, ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af kjolen og ærmerne – 2 cm.

Stof:
1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke – 1 del med fold
4. Ærme – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 2 dele
6. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:
1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy prinsessesømmene på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

3. Overlock bagstykkets midterkanter hver for sig. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant og pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlåsen i.

4. Klip forstykket op langs prinsessesømslinjerne med 1 cm sømrum. Sy prinsessesømmene på forstykket. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.

5. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens inderste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangsiden, ret kanterne til og pres. Stik belægningen fast på modellen 1 cm fra belægningens yderste kant.

7. Rynk ærmekuplerne. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

8. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter, pres oplægningssømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)